



PRECAUTIONS

- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- Remplir la fiche de suivi médicale ECBU fournie
- Compléter la partie médicale (signaler les symptômes et la prise de traitement antibiotique).



1 POSE DE L'URINOCOL



- Faire boire le nourrisson.
 - Mettre l'enfant sur le dos, jambes écartées.
 - Désinfecter soigneusement la peau à l'aide d'une serviette bactéricide ou d'une compresse imbibée de Dakin.
 - Sécher la zone qui va être en contact direct avec la partie collante de l'urinocol (compresse, papier absorbant, ...).
 - Détacher et jeter la découpe centrale qui bloque l'orifice de l'urinocol
 - Retirer doucement et complètement le papier protecteur de l'adhésif en faisant attention de ne pas toucher l'intérieur de la poche



- Appliquer soigneusement la partie collante pour garantir une bonne adhérence.

La poche doit recouvrir l'orifice urinaire



- Placer la partie évidée sur l'ensemble de la zone uro-génitale.

Pour un garçon
Passer le pénis dans la partie



- Après la pose, masser doucement la partie adhésive de la poche pour garantir une bonne adhérence sur toute la surface.
 - Pour une fille, insister sur les plis pour éviter les fuites.

ATTENTION Le temps de pose ne doit pas excéder 1h pour éviter tout risque de contamination des urines et de faux positifs.

 - Si l'enfant n'urine pas dans ce laps de temps, si la poche est souillée ou partiellement décollée, en placer une nouvelle.

2 RETRAIT DE L'URINOCOL

- Soulever un coin de la partie adhésive et détacher délicatement la poche. Une compresse imbibée d'eau et de savon peut être utilisée pour un décollement moins agressif.
- **Ne pas transférer les urines dans un flacon.**
- Refermer l'urinocol en collant l'adhésif face contre face pour assurer l'étanchéité du prélèvement (renforcer éventuellement avec du sparadrap.)
- Placer l'urinocol debout dans le grand flacon stérile. Ne pas transvaser les urines.
- **Identifier le flacon avec le nom de naissance, le prénom et la date de naissance de l'enfant.**
- **Noter la date et l'heure de recueil**

3 TRANSPORT

- **Apporter les urines au laboratoire dans les 2 heures qui suivent le recueil.**
- **En cas d'impossibilité, conserver les urines à température réfrigérée (réfrigérateur) sans excéder 24 heures.**